# 3 BIKINIS



# 1) BIKINI DE TOP FRUNCIDO

Este **Bikini** no tiene tirantes, pero sí tiene unas ballenas en las costuras de los lados para que el **Sujetador** se mantenga bien en su lugar, y pueda atarse en la espalda. El **Slip** es muy breve y se ata en las caderas con tiras del mismo tejido. Ambas piezas van forradas por la misma tela de que están hechas.



#### **Necesitarás**:

# Tejido:

De 90 cm X 150 cm, o: De 90 cm X 115 cm.

## Elástico de lencería:

1.20 m (de largo) X 5 mm (de ancho).


# Ballenas de nylon:

2 piezas de 5 cm de largo.

**NOTA**: Este **Bikini** es difícil de confeccionar si tu máquina cosedora carece del punto de Zig-Zag.


#### **CONFECCIÓN DEL SLIP**

- 1) Coloca juntos el **Delantero** y el **Dorso**, con los derechos encarados y alineados por la costura de la entrepierna. Hilvana la costura y cósela. Plancha los márgenes abiertos. Haz lo mismo para el forro. (P)
- 2) Coloca el Slip sobre el forro, de modo que los reveses queden juntos y todos los bordes encajen bien planos. Hilvánalos y haz un zigzag en todos los bordes, de modo que el Slip y el forro formen una sola pieza doble. (P)
- 3) Con el forro boca arriba, coloca el elástico en el borde delantero del **Slip**. Coloca estiradamente el elástico, sujetándolo con alfileres en ambos extremos y dejando un poco de goma extra en cada lado. Cóselo estirado con in zigzag ancho. Al coser la goma al **Bikini**, este se fruncirá (ver **Fig. 1**). Repite para el borde trasero del **Bikini**.




4) Usa los extremos extra del elástico para mantener tirante la tela, y vuelve el borde de 5 mm hacia el revés, por encima del elástico,

- e hilvánalo. Mantenlo estirado y pasa un zigzag por el derecho, uniendo todos los gruesos. Haz lo mismo para el borde trasero.
- 5) Para poner el elástico en las aberturas de las piernas usa el mismo sistema de los apartados **3** y **4**.
- Cordones de las caderas: Dobla, por la mitad 6) a lo largo, una tira de bies. Coloca un cordón fino o una seda de bordar a lo largo del doblez (el cordón debe ser más largo que el bies). Haz un nudo grande en un extremo del cordón y colócalo justo por fuera del extremo del bies. Cose, cerrando este extremo con puntos pequeños, y luego cose a lo largo de los bordes cortados del bies (ver Fig. 2), de modo que el bies quede de 3 cm de ancho. Gira el bies tirando del cordón y volviéndolo con los dedos, de modo que todo salga por el lado opuesto a donde el nudo está (ver Fig. 3). Corta el extremo del nudo para que no abulte. Quita el cordón y plánchalo plano. Haz lo mismo para las 3 tiras restantes.



7) Coloca cada tira en una esquina del **Slip**, asegurándola con varios puntos zigzag (ver **Fig. 4**). Haz un nudo en cada extremo


exterior de los cordones, y recorta el sobrante.




### **CONFECCIÓN DEL SUJETADOR**

- 8) Cose las pinzas y plánchalas hacia las costuras laterales.
- 9) Coloca juntos los Derechos del forro y del **Sujetador**, acoplando las costuras. Hilvana todos los bordes y cose todo alrededor, dejando 5 cm de abertura en el centro del borde de abajo, para girar. Vacía las esquinas, gíralo y plánchalo. Usando alfileres, marca los puntos centrales del borde de arriba, del borde de abajo y de las costuras laterales, para poder identificarlos.
- 10) Haz 3 líneas de bastilla de frunce, separadas 5 mm una de otra, en el centro del **Sujetador**, de arriba hacia abajo. Frunce cada bastilla hasta que estas midan 4 cm. Ata los hilos, asegúralos y corta los sobrantes. Dobla por la mitad a lo largo el rectángulo de 8 cm X 10 cm, de modo que los Derechos queden juntos, y cóselo por los bordes largos. Gira y plancha uno de los extremos del rectángulo. Con esta pieza


envuelve la zona fruncida, y por detrás mete el extremo cosido a través del extremo abierto, y cóselo a mano, remetiendo los bordes para pulirlo (ver **Fig. 5**), y sujétalo al sostén con unas puntadas por detrás (también).



- 11) Frunce las costuras laterales con 2 bastillas, hasta que midan 6 cm.
- **6**, haz 2 tiras de 4 cm X 8 cm, pero dejando 5 mm de margen en la costura larga. Vuelve las tiras y remete 1 cm cada extremo. Coloca las tiras sobre los frunces de los lados y cóselas al Sostén por abajo y por los lados, dejando abierto el extremo superior. Mete las ballenas a través de esta abertura, y ciérrala con unos puntos deslizados (P).




Cada cuadrito mide 1 X 1 cm<sup>2</sup>.



Cada cuadrito mide 1 X 1 cm<sup>2</sup>.

# Para el Slip:

- Corta 4 bieses de 35.0 cm X 2.5 cm para los lazos.



Cada cuadrito mide 1 X 1 cm<sup>2</sup>.

#### Para el **Sujetador**:

- Corta 1 tira al recto hilo de 8 cm X 10 cm para el nudo central delantero.
- Corta 2 bieses de 4 cm X 8 cm para forrar las ballenas.

## Márgenes:

- 1 cm en la costura de la entrepierna del **Slip**.
- 1 cm alrededor del **Sujetador**.
- 5 mm en los bordes exteriores del **Slip** y en los bieses.


# 2) BIKINI FRUNCIDO

Sostén bañador en género satinado.


La **Braguita** está formada por un pequeño triángulo, con la pieza lateral fruncida.

Las copas son ligeramente fruncidas.







(a) Patrón de Sujetador-tira-espalda (cortar 2).




(b) Patrón de **Sujetador-lado-tirante** (cortar 2).



(c) Patrón de **Sujetador-delante** (cortar doble).



(d) Patrón de **Braguita-lado** (cortar 2).



(e) Patrón de **Braguita-delante-detrás** (cortar 2 dobles).


# Necesitarás (para la talla 42):

#### Género necesario:

90 cm X 80 cm (de ancho) de tricot.

#### **Complementos:**

2 cierres especiales para Sujetador.



Disposición de los patrones sobre la tela.

#### **CORTE**

- (a) Patrón de **Sujetador-tira-espalda** (cortar 2).
- (b) Patrón de **Sujetador-lado-tirante** (cortar 2).
- (c) Patrón de **Sujetador-delante** (cortar doble).
- (d) Patrón de Braguita-lado (cortar 2).
- (e) Patrón de **Braguita-delante-detrás** (cortar 2 dobles).

#### **CONFECCIÓN DE LA BRAGUITA**

[Patrones (d) y (e)]

- 1) Doblar por la mitad las piezas de los lados (derecho contra derecho).
- 2) Coser y girar. Pasar un doble frunce en los extremos.
- 3) Hilvanar los lados de delante y detrás, según las señales **Q-R** y **S-T**.
- 4) Coser. Aplicar la pieza de la **Braguita** interior (derecho contra derecho).
- Coser la cintura de delante y los lados. Girar y entornar la cintura de detrás de la Braguita.
- 6) Pasar pespuntes de adorno.

#### **CONFECCIÓN DEL SUJETADOR**

[Patrones (a), (b) y (c)]

- Hacer un dobladillo en el escote de delante hasta la señal N. Pasar un pespunte de adorno.
- Pasar 2 frunces según las señales N-P y coser a la pieza del lado, tensando los frunces.
- 3) Coser los lados de la tira de la espalda, delante y detrás. Pulir las costuras.
- 4) Marcar y coser un dobladillo de 1 cm en la base.
- 5) Marcar 4 pliegues en el centro delantero y sujetarlos con un pespunte vertical.
- 6) Pulir los tirantes y la tira de detrás con un dobladillo de 1 cm.

#### Los acabados

Aplicar los cierres especiales para Sujetador en la tira de la espalda y en los extremos de los tirantes.

# 3) BIKINI CLÁSICO DE TRIÁNGULOS

De reducidas dimensiones, este gracioso **Bikini** sugiere 1000 posibilidades, tanto por las diferentes combinaciones de colores, como por la leve sujeción de los cordones.



#### Características:

La **Braguita** está formada por 2 pequeños triángulos que se unen en los lados mediante finos cordones.

El **Sujetador** del **Bikini** está formado por 2 copas unidas por un fino cordón.


# Necesitarás (para las tallas 42-44):

#### Género necesario:

60 cm X 80 cm (de ancho) de tricot de algodón.

## **Complementos:**

4.5 metros de cordón.



Disposición de los patrones en la tela. Patrón de **Braguita-delante-detrás** (cortar doble). Patrón de **Copa** (cortar 2).

#### CORTE

- (a) Patrón de **Braguita-delante-detrás** (cortar doble).
- (b) Patrón de Copa (cortar 2).

#### **CONFECCIÓN DE LA BRAGUITA**

- 1) Hacer un dobladillo de 1 cm en los lados de la **Braguita**.
- 2) Doblar los extremos delante y detrás. Coser 2 pespuntes.
- 3) Coser los cordones en los extremos para anudar.

#### **CONFECCIÓN DEL SUJETADOR**

- 1) Marcar un doblez de 1 cm en ambos lados y pasar 2 pespuntes.
- 2) Doblar la base, coser y formar la vaina.
- 3) Introducir el cordón de algodón, uniendo ambas piezas con la media necesaria.
- 4) Anudar en la espalda.
- 5) Coser los tirantes (que se anudan en la nuca).